

The lovely world of

RICORUMI

Christmas Crochet Along – Candy Canes



„DANCING SANTA HELPER“

*designed by
valentin carlettini*

valentin.c
CROCHET3D



Christmas Crochet Along – Candy Canes

„DANCING SANTA HELPER“



DIMENSION

Approx. 14 cm (sans compter les jambes)

FOURNITURES

Fil Rico Ricorumi dk
Coloris 009 (corail) un brin pour les détails
Coloris 022 (poudre) 25 g
Coloris 050 (vert sapin) 25 g
Coloris 052 (brun clair) 25 g
Coloris 060 (noir) un brin pour les détails
Fil Rico Twinkly Twinkly dk
Coloris 002 (rainbow) 25 g
Crochet 2 ½
Aiguille à broder
Marqueurs de maille
Ouate de rembourrage

POINTS EMPLOYÉS

Maille coulée (m.c.)
Maille serrée (m.s.)
Maille serrée dans la boucle avant (m.s. BAV)
Maille serrée dans la boucle arrière (m.s. BAR)
Bride (B)
Point Popcorn à 5 B (PP5)

ÉCHANTILLON EN MAILLES SERRÉES

20 m. et 26 rgs = 10 x 10 cm

CORPS + TÊTE

De bas en haut.
Rembourrer au fur et à mesure de votre progression. Pour le changement de couleur pendant les 19 t. suivants, ne pas couper les fils mais les faire suivre à l'intérieur du corps, alterner 2 t. en vert sapin et 2 t. en rainbow.
Commencer en vert sapin dans un cercle magique, croch. 6 m.s. et cont. en spirale.
1er t. : doubler chaque m. (= dble : croch. 2 m.s. dans la même m.) = 12 m.
2e t. : dble 1 m. sur 2 = 18 m.
3e t. : dble 1 m. sur 3 = 24 m.
4e t. : dble 1 m. sur 4 = 30 m.
du 5e au 14e t. : croch. en m.s. sans augm. = 30 m.
15e t. : alterner 8 m.s., 2 m.s. écoulees ens. = 27 m.
16e t. : croch. en m.s. sans dim. = 27 m.
17e t. : alterner 7 m.s., 2 m.s. écoulees ens. = 24 m.
18e t. : croch. en m.s. sans dim. = 24 m.
19e t. : alterner 2 m.s., 2 m.s. écoulees ens. = 18 m.
Cont. en poudre.
20e t. : croch. en m.s. sans dim. = 18 m.
21e t. : dans BAV dble 1 m. sur 3 = 24 m.
22e t. : dble 1 m. sur 4 = 30 m.
23e t. : dble 1 m. sur 5 = 36 m.
du 24e au 30e t. : croch. en m.s. sans augm. = 36 m.

31e t. : alterner 4 m.s., 2 m.s. écoulees ens. = 30 m.
32e t. : alterner 3 m.s., 2 m.s. écoulees ens. = 24 m.
33e t. : alterner 2 m.s., 2 m.s. écoulees ens. = 18 m.
34e t. : alterner 1 m.s., 2 m.s. écoulees ens. = 12 m.
35e t. : écouler ens. ttes les m. 2 par 2 = 6 m.
Couper le fil en gardant une longueur suffisante.
Avec une aiguille à broder, passer le fil dans le brin avant de chacune des 6 m. rest., resserrer fortement. Rentrer et cacher le fil.

JAMBE (À CROCH. 2X)

CHAUSSURE

Rembourrer au fur et à mesure de votre progression.
En brun clair, croch. 5 m. en l'air + 1 m. en l'air pour tourner. Tourner puis cont. en spirale.
1er t. : 4 m.s. à partir de la 2e m. depuis le crochet, 3 m.s. dans la dernière m. en l'air, puis de l'autre côté de la chaînette : 3 m.s., dble la dernière m. = 12 m.
2e t. : dble la m. suiv., 3 m.s., dble les 3 m. suiv., 3 m.s., dble les 2 m. suiv. = 18 m.
3e t. : croch. en m.s. BAR = 18 m.
4e t. : croch. en m.s. = 18 m.
5e t. : 5 m.s., écouler ens. 2 par 2 les 6 m. suiv., 7 m.s. = 15 m.
6e t. : 6 m.s., 2 m.s. écoulees ens., 7 m.s. = 14 m.
du 7e au 9e t. : croch. en m.s. sans dim. = 14 m.
Cont. en poudre.
10e t. : dans BAR écouler ens. ttes les m. 2 par 2 = 7 m.
Couper le fil en gardant une bonne longueur (environ 40 cm).
Avec une aiguille à broder, passer le fil dans le brin avant de chacune des 7 m. rest., resserrer puis le repasser au centre du trou formé.

JAMBE

Reprendre le crochet puis croch. 18 m. en l'air avec le fil restant.

FOURRURE

En rainbow, joindre le fil dans le premier brin avant laissé apparent du 9e t.
1er t. : croch. en m.s. = 14 m.
2e t. : *croch. 1 m. l'air, 1 m.c. dans la m. suiv.* ; rép. la séquence entre *...* tout le t. = 14 m.
Couper le fil en gardant une longueur suffisante.
Le tirer dans la dernière m., le nouer et le cacher.

BRAS (À CROCH. 2X)

GANT

Rembourrer au fur et à mesure de votre progression.
En vert sapin, dans un cercle magique, croch. 6 m.s. et cont. en spirale.
1er t. : dble chaque m. = 12 m.
2e et 3e t. : croch. en m.s. sans augm. = 12 m.
4e t. : 1 m.s., 1 PP5, 10 m.s. = 12 m.
5e et 6e t. : croch. en m.s. = 12 m.
Cont. en poudre.
7e t. : dans BAR écouler ens. ttes les m. 2 par 2 = 6 m.
Couper le fil en gardant une bonne longueur (environ 30 cm). Avec une aiguille à broder, passer le fil dans le brin avant de chacune des 6 m. rest., resserrer puis le repasser au centre du trou formé.

BRAS

Reprendre le crochet puis croch. 12 m. en l'air avec le fil restant.

FOURRURE

En rainbow, joindre le fil dans le premier brin avant laissé apparent du 6e t.
1er t. : croch. en m.s. = 12 m.
2e t. : *croch. 1 m. l'air, 1 m.c. dans la m. suiv. ; rép. à partir de * tout le t. = 12 m.
Couper le fil en gardant une longueur suffisante.
Le tirer dans la dernière m., le nouer et le cacher.

CHEVEUX

MÈCHE CENTRALE

En brun clair, dans un cercle magique, croch. 2 m. en l'air puis 12 B. Joindre avec 1 m.c. dans la 2e m. en l'air de départ.
Couper le fil en gardant une longueur suffisante pour la couture.

MÈCHE CÔTÉ (À CROCH. 2X)

En brun clair, dans un cercle magique, croch. 8 m.s. Joindre avec 1 m.c.
Couper le fil en gardant une longueur suffisante pour la couture.

Christmas Crochet Along – Candy Cane „DANCING SANTA HELPER“



CAPUCHE

BONNET

Croch. en rgs.

En vert sapin, croch. 32 m. en l'air + 2 m. en l'air pour tourner. Tourner.

1er au 6e rg : croch. en B à partir de la 3e m. depuis le crochet = 32 m. + 2 m. en l'air pour tourner. Tourner.

7e rg : croch. en B = 32 m.

Plier le rectangle en deux puis croch. 16 m.c. dans les deux épaisseurs.

Couper le fil en gardant une longueur suffisante.

Le tirer dans la dernière m., le nouer et le cacher.

POMPON (À CROCH. 2 X)

Rembourrer au fur et à mesure de votre progression.

En rainbow, dans un cercle magique, croch. 6 m.s. et cont. en spirale.

1er t. : dble chaque m. = 12 m.

2e et 3e t. : croch. en m.s. sans augm. = 12 m.

4e t. : écouler ens. ttes les m. 2 par 2. = 6 m.

Couper le fil en gardant une longueur suffisante.

Avec une aiguille à broder, passer le fil dans le brin avant de chacune des 6 m. rest., resserrer fortement. Rentrer et cacher le fil.

LACET

En vert sapin, croch. une chaînette de 70 m. en l'air.

Sur le bonnet, passer le lacet dans chaque fin de rang d'un côté à l'autre. Laisser dépasser le lacet la même longueur de chaque côté. Coudre les deux pompons aux extrémités du lacet.

Nouer 2 par 2 quelques brins de rainbow sur la pointe du bonnet.

FINITIONS

Broder d'abord le visage sur la tête, sur le 25e et 26e t. Broder les yeux en noir, les joues et la bouche en corail comme sur les photos.

Assembler ensuite les différentes pièces en utilisant à chaque fois les longs fils restants.

Centrer chaque élément par rapport au visage.

Coudre les cheveux sur la tête, du 29e au 32e t.

Coudre les bras sur le corps, sur le 18e t.

Compter 12 m. entre les deux.

Coudre les jambes sur le corps, sur le 6e t.

Compter 8 m. entre les deux.

Pour finir, placer le bonnet sur la tête puis resserrer et nouer le lacet autour du cou.

ABRÉVIATIONS

dbler. : doubler

croch. : crocheter

cont. : continuer

augm. : augmentation

rép. : répéter

t. : tour

m. : maille

Remarque : toutes les pièces doivent être solidement cousues.





The lovely world of

RICORUMI

Christmas Crochet Along – Candy Canes



„CANDY CANE“

*designed by
melaline*





Christmas Crochet Along – Candy Canes

„CANDY CANE“



DIMENSION

15 cm

FOURNITURES

Ricorumi dk
Coloris 002 (crème) 25 g
Coloris 029 (rouge vin) 25 g
Crochet Rico n° 2 ½
Aiguille à broder Rico
Ouate de rembourrage Rico
Marqueurs de mailles Rico

POINTS EMPLOYÉS

Maille serrée (m.s.)
Demi-bride (dB)
Bride (B)

ÉCHANTILLON EN MAILLES SERRÉES

26 m. et 26 rgs = 10 x 10 cm

INSTRUCTIONS

Bourrer au fur et à mesure de votre progression.
Croch. fermement afin qu'il n'y ait pas de trous dans le coude.

En rouge vin, dans un cercle magique, croch.

5 m.s. et cont. en spirale.

1er t. : doubler chaque m. (= croch. 2 m.s. dans la même m.) = 10 m.

2e t. : croch. en m.s. = 10 m.

Au cours des tours suivants, croch. plus de 10 m. à chaque tour.

Croch. les dernières m. d'un tour dans les premières m. de ce tour (= spirale).

du 3e au 23e t. : 3 m.s. BAR, 10 m.s. = 13 m.

24e t. : 2 m.s. BAR, 1 m.s., 1 dB, 2 B, 1 dB, 5 m.s. = 12 m.

25e t. : (1 m.s., 1 dB, 2 B, 1 dB) BAR, 10 m.s. = 15 m.

26e t. : 2 m.s. BAR, 5 m.s., 1 dB, 2 B, 1 dB, 1 m.s. = 12 m.

27e t. : 4 m.s. BAR, 1 m.s., 1 dB, 2 B, 1 dB, 5 m.s. = 14 m.

28e t. : 2 m.s. BAR, 10 m.s. = 12 m.

29e t. : (1 dB, 2 B, 1 dB) BAR, 6 m.s., 1 dB, 2 B, 1 dB = 14 m.

30e t. : 4 m.s. BAR, 10 m.s. = 14 m.

31e – 37e t. : Rép. les 24e – 30e t.

38e – 39e t. : Rép. les 24e – 25e t.

40e – 41e t. : 3 m.s. BAR, 10 m.s. = 13 m.

42e t. : écouler ens. ttes les m. 2 par 2 = 5 m.

Couper le fil en gardant une longueur suffisante et le tirer dans la dernière m. Avec une aiguille à broder, passer le fil dans le brin avant de chacune des 5 m. rest., resserrer fortement.

Nouer et rentrer le fil.

RAYURE BLANCHE

Fixer le fil crème dans le 1e brin avant libre du 3e t.

Croch. en m.s. dans les brins libres du 3e – 40e t.

Nouer et rentrer le fil.

ABRÉVIATIONS

B	bride(s)
BAR	dans le brin arrière
cont.	continuer
croch.	crocheter
dB	demi-bride(s)
m.	maille(s)
m.s.	maille(s) serrée(s)
rest.	restant(es)
rgs	rang(s)
t.	tour(s)